Použití bankovních terminálů s programem TRIFID

Použitý typ terminálu a jeho parametry se nastavují v Lokální konfiguraci, sekce Snímače platebních karet:

 Snímače p Bankovníci Čipový 	latebních karet — h : <u>Není</u>
Magnetický	Není
— Östatní	ČSOB
Vá	ČS sériový p.
	Komerční banka
	Raiffeisenbank
— Účetnict T	UniCredit Bank ČS TCP/IP KB SmartPay

Po výběru typu je nutno nastavit patřičné parametry, které jsou pro jednotlivé typy popsány v následujících odstavcích.

V případě problémů je vhodné zkontrolovat také parametry v **Konfiguraci – Druhy úhrad**, řádek **Platby prodejek bankovní kartou**, parametry **Platební karta a Použití karty** (od verze 2019 by měl program tyto parametry nastavit sám):

– Platby prodejek - kartou	OPRAVA
Kód : Název : Nápověda : Zaokrouhlovat sumu na řád : Přičítat k zůstatku : Zápis do deníku : Platební karta : Použití kartv :	K bankovní kartou úhrada prodejky bankovní kartou 1 jak : matematicky Ne Při uzávěrce Bankovní platební karta Platba
Kód hotovostní úhrady : Číslo pokladního deníku : Text deníku : Text deníku :	H (pro případnou část placenou hotově) (chcete-li zapsat do deníku jiné stanice) úhrada prodejky # bankovní kartou

Terminály Česká spořitelna a KB SmartPay, certifikace přes Global Payments

Terminál YOMANI, používaný od roku 2018

ECR CERTIFICATE	Setobalpayments
Global Payments Europe, s	s.r.o. potvrzuje, že společnost:
TRIFID SOF	TWARE s.r.o.
spinila všec	hny podmínky
pro certifikaci pokladního protokol Integrov	u GPE ECR SDK 9.26.1 + UTA 5.18.xx ané řešení:
Trifid 2018 v6	.65 / kom.TCPIP
Peer Ogiek Maniter vality a setovial	Radora Bry Ing Radora Bry Productory manager

Připojení přes TCP/IP (od verze programu 2018)

Ve složce LIB v adresáři s programem Trifid je nutno mít knihovny GpeEcrCommLib.dll a EcrCfg.ini. Jeden terminál lze ovládat z více počítačů a jde ovládat i ručně (pokud je na terminálu povoleno).

Pro správnou funkčnost musí mít stanice s pokladnou nainstalovaný balíček Visual Studio z odkazu: https://support.microsoft.com/hr-hr/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

- x86: vc_redist.x86.exe 32bitový operační systém
- x64: vc_redist.x64.exe
 64bitový operační systém

POZOR! – v případě použití více terminálů s jednou instalací Trifidu je třeba soubory GpeEcrCommLib.dll a EcrCfg.ini **přesunout** ze složky LIB do složky \LIB\01 kde 01 odpovídá číslu stanice. Příklad nastavení stanice 02, soubory přesuneme do složky \LIB\02. Tyto soubory již nesmí být ve složce LIB!

zjištění IP adresy na terminálu: F1 šipkami na Supervizor a pak zelené, šipkami dolů na Výpis parametrů a pak zelené, na terminálu se vytisknou parametry

Kom Způsob 193.058 NIT int	unikace připojeni 5 : TCPIP 3 072.218:443 terval 07:08-07:14	Lokální
HTTP	140	
DHCP	NR .	
SSL	Ano	
skilni	IP = 192 168 10.41	
Gateuk	IP = 172 16.1.5	
Hacks	TP = 255 255 255 0	
ine of the		

V programu Trifid provedeme nastavení přes Systémové funkce – Konfigurace – Lokální konfigurace. Na položce Snímače platebních karet vybereme přes F9 ČS TCP/IP, nebo KB Smart Pay a nastavíme lokální adresu zobrazenou ve výpisu parametrů na terminálu. Dále je možno nastavit možnost vracení hotovosti na kartu (Návrat) a Cashback, včetně jeho povolených hodnot.

opeedite	Bankovních : ČS TCP/IP
TCP/IP adresa t	erminálu : 192.168.10.41
	Návrat : Ano
Od hodnot Minimální vyplacer Maximální vyplacer	Cashback : Ano y nákupu : 300 Kč adresa á částka : 0 Kč adresa

Nastavení se uloží klávesou F2.

Terminály Komerční banka(do roku 2017), Raiffeisenbank, Unicredit Bank, VÚB a Moneta





Výsledky certifikace	
Implementované transakce	Verdikt
Prodej	ок
Prodej+Cashback	ок
Návrat	ок
Uzávěrka	ок
Finální verdikt	Systém je způsobilý nasazení

imerman Matúš Cimerman Test auditor

Jakub Velečký Test manažer

Připojení je přes TCP/IP. Terminály musí být s nainstalovanou aplikací firmy SONET! Nastavení IP adresy terminálu na kase se provede v souboru **hcterm.ini** ve složce LIB v adresáři s programem Trifid v sekci [tcpip] – server. Pokud soubor v této složce není, lze použít vzorový soubor **hcterm_vzor.ini** a následně ho uložit jako soubor **hcterm.ini**.

Ve složce LIB v adresáři s programem Trifid je nutno mít knihovny hcterm.dll, hcterm.lib a konfigurační soubor hcterm.ini.

Jeden terminál lze ovládat z více počítačů a jde ovládat i ručně.

POZOR! – v případě použití více terminálů s jednou instalací Trifidu je třeba soubory hcterm.dll, hcterm.lib a hcterm.ini přesunout ze složky LIB do systémové složky Windows (např. C:\Windows\System32 na 32 bitovém operačním systému nebo do C:\Windows\SysWOW64 na 64 bitovém operačním systému). Tyto soubory již nesmí být ve složce LIB!

Zjištění IP adresy na terminálu: Hlavní menu F1/ Funkce – zelené a zadate 66 a zelené Ethernet a zelené. Na terminálu se zobrazí zadaná IP adresa

ETFERNET IP Info IP: 192.168.10.133 Mask: 255.255.255.0 Gate: 192.168.10.1 DHCP: Yes

V Lokální konfiguraci se těchto terminálů týkají volby Komerční banka, **Raiffeisenbank, UniCredit Bank.** Parametry se nastavují stejným způsobem, jako u přechozího typu:

epoudritto	Bankovních : Komerční banka
TCP/IP adresa	terminálu : 192.168.10.133
	Návrat : Ano
Od hodno Minimální vyplace Maximální vyplace	Cashback : Ano ty nákupu : 300 Kč ná částka : 0 Kč ná částka : 1000 Kč

Terminály ČSOB

Připojení je přes TCP/IP. V počítači je potřeba mít nainstalovanou službu **MonTermServis**, dodávanou s terminálem. Instalace se provádí pod účtem správce. Dále povolenou komunikaci přes API protokol ze strany banky! Minimální verze M+ MBCA EMV, která je instalovaná v terminálu musí být 4.1.17 nebo vyšší, zobrazí se na displeji terminálu při jeho spouštění. V terminálu musí být nastavena IP adresa kasy v sekci M+ Maint EMV/Technik/Configuration/Cash register/Local (UDP) a vybrán typ sítě M+ Maint EMV/Technik/Configuration/Network/ETHERNET/SSL. Restart terminálu.

Při instalaci služby **MonTermServis** se zadá IP adresa terminálu, pak SAVE a OK.

Monet+ Payment Terminal Service	Vyplňte statickou IP adresu vašeho
Service is running with pid 634	
Service configuration Doplňte zadání dle zobrazení 2	2 . 168 . 10 . 160
\underline{W} ait for network at startup: $\overline{\mathbf{v}}$	20 🕂 seconds
Uložte zadané hodnoty 3 Save	OGAR Skalak a.s. a, CZ DK

Vše by měl nastavit technik, který připojuje terminál k počítači.

Ve složce LIB v adresáři s programem Trifid je nutno mít knihovny **msvcrtd.dll, Term_lib.dll, Term_lib.lib a Term_Static.lib**.

K testu komunikace se dá použít externí program **CertGui**, který se nakopíruje do složky LIB v adresáři s programem Trifid. Po jeho spuštění lze udělat zkušební Prodej k otestování komunikace počítače s terminálem mimo program Trifid.

Jeden terminál lze ovládat pouze jedním počítačem a nejde ovládat ručně.

Nastavení v **Lokální konfiguraci** se provede výběrem volby **ČSOB**, parametry jsou obdobné předchozímu typu, v tomto případě se nezadává IP adresa.

- CSUB
Cashback : <mark>Ano</mark> Od hodnoty nákupu : 300 Kč Minimální vyplacená částka : 100 Kč Maximální vyplacená částka : 1000 Kč
Terminál s tiskárnou : Ano

V případě, že terminál nemá svojí tiskárnu, dá se stvrzenka tisknout na pokladní tiskárně. Parametr **Terminál s tiskárnou** se pak nastaví na hodnotu **Ne** a dále se vybere způsob tisku stvrzenky a případné závěrečné řádky:

Návrat :	Ano
Cashback Od hodnoty nákupu Minimální vyplacená částka Maximální vyplacená částka	Ano 300 Kč 100 Kč 1000 Kč
Terminál s tiskárnou : Tiskový formulář z uzávěrky : Tiskový formulář z prodeje : Závěrečný text 1. řádek : 2. řádek : 3. řádek :	Ne G-Bankovní terminál – uzávěrka G-Bankovní terminál – platba

Česká spořitelna, připojení přes sériový kabel

Původní provedení terminálu ČS s připojením přes sériovou linku, B2 protokol, v konfiguraci programu Trifid stačí nastavit typ terminálu a číslo sériového portu. Nutno mít sériový propojovací kabel.

Jeden terminál lze ovládat pouze jedním počítačem, ke kterému je připojen a jde ovládat i ručně.

Postup ovládání programu při placení bankovní platební kartou

Postup při prodeji je stejný u všech typů terminálů.

Nejjednodušším způsobem zadání této úhrady je stisk klávesy <*> v tabulce **Placení/vracení**, které se objeví po stisku klávesy <+>. V okně pro zadání placené částky se objeví údaj, jaká část úhrady se má uhradit bankovní kartou. Platbu je případně možné kombinovat s hotovostí, přepsáním částky, jinak stačí potvrdit klávesou **<Enter>**.

Platit :	324.00 Kč
Kartou : Hotově :	324.00 Kč 0.00 Kč
Vrátit :	Kč

Pokud je v parametrech terminálu povolený Cashback, objeví se v této tabulce a je možné zde zadat vyplacenou částku:

Cahsback : Platit :	80 <u>0.00</u> Kč 705.00 Kč
Kartou : Hotově :	705.00 Kč 0.00 Kč
Vrátit :	Kč

Pokud je terminál správně připojen a komunikace nastavena, program vypíše:

TrifidWin	- <mark>-</mark> - ×
Sklad 01	Prodavač 1 02
Pondělí 27. 7.2015 9:46:51 Číslo dokladu : 020000002 Cena/j Zboží Množství s DPH	
Páska LQ 850 EP 1.00 ks 96.00	Číslo: 8 Kód: Páska LO 850 FPSON
Haléřové vyrovn 1.00 0.03	Množství: 11.00 ks
Platbu dokončete podle pokynů na bankovním terminálu	
epnutí na výběr OBALU Číslo zb <mark>oží</mark> :	
	Kód zboži : Zkratka zboží : Název zboží : Skupina zboží :
Součet: 79.30 s DPH: 96.00	Označení zboží : Cena zboží : Kč s DPH
CtrlF1 Nápověda / Zrušení * Další	funkce – Vráceno – Tisk dokladu

Na displeji terminálu se zobrazí výzva k vložení karty. Následně se do terminálu přenese prodejní cena a probíhá standardní autorizační proces.

O výsledku je uživatel informován na displeji terminálu a v případě neúspěchu i hlášením programu:



Pokud transakce proběhne úspěšně, je prodejka uzavřena a odpovídající částka připočtena k tržbě.

Druhý způsob, jak platbu kartou zadat, je výběrem platby z nabídky. Tento postup je nutno použít v případě, že tabulka **Placení/vracení** je v konfiguraci vypnuta, nebo je zakázán stisk klávesy <*> (možno zakázat v INI souboru). V takových případech dosud popsaný způsob nefunguje a zle postupovat takto:

Klávesa <*> se stiskne přímo během prodeje, tím se vyvolá nabídka, z ní se vybere **Doklad: Prodejka** a **Forma úhrady: bankovní kartou**:



Tímto postupem se objeví tabulka pro placení kartou a další postup je pak stejný, jako u prvního způsobu.